

Navodila za Bind

DNSSEC preverjanje vklopimo v konfiguracijski datoteki strežnika Bind

(običajno /etc/named.conf) z:

```
options {  
    ...  
    dnssec-enable yes;  
    dnssec-validation yes;  
    ...  
};
```

Pod direktivo managed-keys dodamo še ključ DNSKEY korenske domene:

```
...  
managed-keys {  
    "." initial-key 257 3 8  
    "AwEAAagAIKlVZrpC6Ia7gEzahOR+9W29euxhJhVVL0yQbSEW008gcCjF  
    FVQUTf6v58fLjwBd0YI0EzrAcQqBGCzh/RStIo08g0NfnfL2MTJRkxoX  
    bfDaUeVPQuYEhg37NZWAJQ9VnMVDxP/VHL496M/QZxkjf5/Efucp2gaD  
    X6RS6CXpoY68LsvPVjR0ZSwzz1apAzvN9dlzEheX7ICJBBtuA6G3LQpz  
    W5hOA2hzCTMjJPJ8LbqF6dsV6DoBQzgul0sGIcGOYl70yQdXfZ57relS  
    Qageu+ipAdTTJ25AsRTAoub8ONGcLmqRAmRLKBPldfwhYB4N7knNnulq  
    QxA+Uk1ihz0=";  
};
```

Managed-keys pomeni, da bo vaš strežnik sproti posodobil ključ DNSKEY korenske domene, ko se bo le-ta zamenjal.

Od verzije Bind 9.8 naprej, je ključ za korenski strežnik že vgrajen v samo programsko opremo in ga ni potrebno posebej nastavljati.

DNSKEY zapis za . lahko preverite na spetni strani <https://data.iana.org/root-anchors/> OZ. Z ukazom:

```
$ dig dnskey . @a.root-servers.net
```